

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Desktop Modul: Icke modulbaserad Skapad för Version: 10.7.1 SP5 Uppdaterad: 2024-12-18

Teckenförklaring med radbrytning



Sida 2 av 5

Innehåll

Teckenförklaring med radbrytning	1
1. Sammanfattning	3
2. Egenskaper för teckenförklaring	3
3. Lageregenskaper	4



1. Sammanfattning

Det kan finnas anledningar till att beskriva ett objekt i en teckenförklaring med en längre text, och teckenförklaringen riskerar då att bli väldigt bred. Denna guide beskriver hur man i egenskaperna för teckenförklaringen kan dela upp beskrivningen på flera rader.

Det finns två olika alternativ för att korrigera teckenförklaringen och dess utseende. Man kan ändra inställningen under "Egenskaper för teckenförklaring", fliken Layout i sektionen Figursättning, detta görs genom att ställa in hur bred den ska vara innan det byts till en ny rad. Det andra sättet är att ändra det direkt i lageregenskaperna under fliken symbologi och manuellt peka ut vart radbytet ska vara.

2. Egenskaper för teckenförklaring

För att ändra bredden på Beskrivningen så öppna egenskaperna för teckenförklaringen. Inställningen heter "Beskrivningsbyte" och finns under fliken "Layout" enligt bilden nedan. Där ställer du in vilken bredd beskrivningen ska ha innan ett radbyte sker, i exemplet nedan så är det inställt på 72 pt innan texten byter rad.

	Objekt	Layout	Ram	Storlek och	läge							
Mella	anrum											
tite	elmellanru	ım		8,00 pt	Tite							
ob	jektmella	nrum		5,00 pt	inte	lager 1	Lage	ər 7				
ko	lumnmella	anrum		5,00 pt		Luger	Lage	Grupp	1			
lag	gemamnn	nellanrum		5,00 pt			Grue	an 2				
gn	uppmellar	nrum		5,00 pt			Grup	Klass 1	Beskrivn	ing 1		
rut	brikmellar	nrum		5,00 pt				Kiuss I	DESKINI	ing i		
tex	xtmellanru	Im		5,00 pt								
loc	drätt form	mellanrum		5,00 pt								
for	mmellann	um		5,00 pt								
Stan Linje	dardkomi e:)	qerinq Yta:	E	Bredd:	Höjd:							
Stan Linje	idardkorrio e:) - V	qerinq Yta:	E	Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt							
Stan Linje Eigur	ndardkomio e:) [qerinq Yta:	[Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt	Passni	ngsstrat	tegi				
Stan Linje Eigur	dardkomi e:) - V [rsättning Etikettbyte	qerinq Yta:	E	Bredd: 1 28 pt	Höjd: 14 pt	Passnii E Fas	ngsstrat st ram	tegi				
Stan Linje Eigur	dardkomie e:) - V (rsättning Etikettbyte	qerinq Yta: e	E D pt	Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt	Passnii Fa:	ngsstrat st ram	tegi	atiskt antal	kolumne	۰ ۲	
Stan Linje Figur	dardkomid e:) - V (rsättning Etikettbyte Etikettbyte	qerinq rta: e .dd:	0 pt	Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt	Passnii Fa:	ngsstraf st ram] Juster	tegi a automa	atiskt anta	kolumne	er	
Stan Linje Figur Eigur	dardkomid e:) - V [stitning Etikettbyte Etikettbre Beskrivnir	qerinq fta: e e e	E [0 pt	Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt	Passnii Fa:	ngsstraf st ram] Juster] Förmin	t egi a automa ıska inne	atiskt antal ehåll till ran	l kolumne	9 r	
Stan Linje Figur Eigur	idardkomi e:) - V Etikettbyte Etikettbyte Beskrivnir	qerinq rta: e dd: ngsbyte	0 pt	Bredd: 28 pt	Höjd: 14 pt	Passnii Fa:	ngsstraf st ram] Juster] Förmin Min	a automa nska inne sta tecke	atiskt antal shåll till ran enstorlek:	l kolumne 1 4 pt	81.	

Samma inställning går även att ställa in för etiketter. Det sker på samma sätt fast i rutan "Etikettbyte" ovan.



3. Lageregenskaper

Om ovan inställning fortfarande inte ger önskat resultat så kan man redigera lagrets beskrivning direkt i lageregenskaperna. Gå till fliken Symbologi, högerklicka på raden du vill korrigera och tryck "Redigera beskrivning..."

Egenskaper för lager										×	<	
Allmänt Källa Urval	Visa Sy	mbologi	Fält	Definition	sfråga	Etiketter	Föreningar & Re	elationer	Tìd	HTML-popup		
Visa: Geoobjekt Kategorier	Rita kate Värdefält	egorier n	ned unil	ka vārde	n för e	tt fält . Färgramp		Import	era			
 Unika värden Unika värden, många Matcha med symboler 	Тур				~				~			
Mängder Diagram Flera attribut	Symbol Värde Etikett calla andra värden> calla andra värden> STYPE					t Antal ^ dra värden > E						
< ,		1941 1943 1944 1945 1956 1946 1947			Bro Fontän Fundar Fågelto Gruvsc Klockst Mast	nent m hakt apel	Gruppera v Dela upp v Omvänd s Återställ so Ta bort vär	värden värden ortering ortering ortering	J			
	Lägg till alla värden Lägg till värden				Pool Ta	bort	Vänd symboler Egenskaper för valda symboler Egenskaper för alla symboler Använd färgschema					
							Redigera b Flytta till ru	eskrivn ubrik	ing	>	>	

Nu visas beskrivningen för teckenförklaringen. Texten som står i rutan är exempelvis: "Utbyggnadsriktning (600m till regionbusshållplats eller 400m till stadsbusshållplats)".

SOKIGO

PART OF ADDNODE GROUP

Sida 5 av 5

genskaper för lager										\times
Almänt Källa Urval	Visa	Symbologi	Fält	Definitions	fråga Etiket	ter Förenin	igar & Rela	ationer	Tid	HTML-popup
sa: Geoobjekt Kategorier Unika värden Unika värden, många Matcha med symbole Mängder Diagram	Rita ka Värdefä Typ Symbol	ategorier r It Värde	ned ur	nika vārden	för ett fält.	np	Antal	Impor	tera	
Rera attribut		Beskriv	rning fø	ör teckenför ktning (600m t	klaring ill regionbussł OK	> nållþlats eller Avbryt		vancer	∱ ↓ at ▼	

För att dela upp beskrivningstexten på två eller fler separata rader så sätter du markören på önskad plats och trycker på Ctrl + Enter, därefter tryck OK.

Beskrivning för teckenförklaring	×
Utbyggnadsriktning (600m till regionbusshållplats þlier 400m till stadsbusshållplats)	
OK Avbryt	