

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Desktop Modul: LVDB Skapad för Version: 10.9.1 SP6 Uppdaterad: 2025-01-03

Behörigheter för LVDB

Denna guide beskriver vilka behörigheter som gör vad i modulen LVDB



Sida 2 av 5

Innehåll

Behörigheter för LVDB	1
1. Sammanfattning	3
2. GEOSECMA Manager	3



1. Sammanfattning

Denna guide visar vad medarbetare behöver ha för behörigheter för att kunna använda sig avoch göra redigeringar i LVDB-modulen. Den kan även ge svar på vad för fel som kan uppstå om du inte har rätt behörigheter.

2. GEOSECMA Manager

I GEOSECMA Manager är det inte mycket du behöver göra, det som dock kan vara lätt att missa är för att få tillgång till LVDB-modulen i ArcMap behöver du ha behörigheter på samtliga LVDB-databaser. Som regel brukar det finnas två, men det är också möjligt att det finns en tredje om det till exempel finns kranskommuner.

Öppna GEOSECMA Manager, gå till Moduler \rightarrow LVDB. Där finns LVDB-databaserna som finns. I samtliga databaser behöver du gå in under "Behörigheter" och ge personen eller gruppen behörigheter till både "Redigera vägnätverk" och "Tillgång till modul".

LVDB behörigheter Behörigheter Roller		
Behörighet	 Tilldelad till 	¢
Redigera vägnätverk En roll med denna behörigheten kan redigera vägnätverk i modulen LVDB.	Lägg till roll	
Tillgång till modul En roll med denna behörighet kan använda modulen LVDB.	Lägg till roll	
ං	I behörighet till den modulen.	

Läggs endast behörigheten på en av databaserna så kommer inte LVDB-modulen upp i ArcMap, förutsatt att du precis som OBS-texten säger inte ligger med under "konfigurera modul" under administratörs-inställningar.



2. Behörighet för nedladdningsmapp

Nästa steg som inte är lika uppenbart är att personen eller gruppen måste ha behörighet till att båda läsa och skriva filer i den windows-mapp som finns specificerat under "NVDB inställningar" för sde geostreet edit databasen, se exempel nedan:

NVDB inställningar				
Ladda ned				
Sökväg för att spara nedladdade filer från FTP:	\\Server\arcgisdata\NVDB	¥		
	Ta bort filer efter import			

Om du inte har både läs- och skrivrättigheter i den mappen samt alla undermappar och filer så kan du komma så långt att du har gjort alla redigeringar i sitt projekt, men när du ska försöka validera och exportera projektet går det inte. Denna bit är alltså också ett måste.

När du har dina behörigheter se då också till att ha rätt inställningar i ArcMap för GEOSECMA Systeminställningar:

	Anp	assa	Fönster Hjälp	_
П		Verkt	tygsfält 🕨	F
A		Tilläg	gg	ľ
		Addi	in-hanteraren	ł
-		Anpa	assningsläge	7
		Stilha	anterare	Ĺ
		ArcN	/ap-alternativ	1
-		GEO	SECMA Systeminställningar	



Sida 5 av 5

Och lagt till tillägget GEOSECMA LVDB (Även detta i ArcMap under Anpassa → Tillägg..)

Tillägg		×
Markera tillägg	gen du vill använda.	
GEO	SECMA Fysisk planering	^
GEO GEO	SECMA Gata/LVDB	
GEO	SECMA Geodesi	
GEO GEO	SECMA Information	_
GEO GEO	SECMA Karta	
GEO GEO	SECMA Ledning VA	
🗹 🖸 GEO	SECMA LVDB	
GEO	SECMA Objektmall	