

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Webb Modul: LVDB Skapad för Version: 10.9.1 SP6 Uppdaterad: 2025-01-03

#### LVDB-inställningar GEOSECMA Manager

Förklaring för de inställningar som finns under LVDBmodulen i GEOSECMA Manager



Sida 2 av 5

# Innehåll

LVDB-inställningar GEOSECMA Manager	1
1. Sammanfattning	3
2. Inkrementell aktör	4
3. "Vanlig" aktör	5



#### 1. Sammanfattning

Denna guide visar exempel på hur man lägger in de uppgifter man får från trafikverket i LVDB-inställningarna i GEOSECMA Manager.

Observera att de inkrementella inställningarna och inställningarna för NVDB-redigering görs i två separata databaser, man bör alltså inte lägga in alla inställningar på ett ställe.

Alla uppgifter så som inloggning till FTP och inkrementell- samt redigeraranvändare (Benämns "vanlig" användare i mailet) får ni från trafikverket. Det är dem som tillhandahåller alla de uppgifterna och även ser till att era konton fungerar som de ska. Ett typiskt mail från Trafikverket ser ut som nedan, fast då med er kommuns specifika uppgifter

	Från: ind Till: exen Ämne: S	atastod@trafikverket.se npel@exempel.se V: Ärende #XXXXXX angående in:	ställningar för tjänsteb	aserat datautbyte med Trafikve	erket och NVDB	
	Hej!					
	Här komr	ner den information ni behöver för	den inkrementella upp	okopplingen mot NVDB.		
	Det är vik finns risk	tigt att användarnamn, lösenord o för att dessa skrivs in fel.	nn, lösenord och adress till ftp-servern kopieras och klistras in eftersom det annars n fel.			
	Vid för många felaktiga inloggningar blir användarnamn och lösenord till ftp:n ogiltigt.					
	Viktigt att tänka på är att den inkrementella användaren endast används av systemet för att hämta hem uppdaterat vägnät och företeelser.					
	Den vanliga användaren använder man vid hämtning och leverans av data.					
	Användare för inloggning till FTP-servern (ftp://ftps.trafikverket.se); Användarnamn: ftp-adress@trafikverket.local Lösenord: Ftp-lösenord Inkrementell användare för inloggning till webbtjänsten (https://nvdb.trafikverket.se/WSnvdb/WebCheckOut.asmx);					
	Användar Lösen: Ko	mamn: Kommunnamn_inkr_XX ommunnamn_inkr_XX				
	Uppgifter för den inkrementella aktören:					
Kommun	AktörID	Aktör	NVDB-PIDar	Kommunens geografiska områdesid (areaid)	Kranskommunens geografiska områdesid (areaid)	
Kommunnamn	1234	Kommunnamn_kommun_ink	r 12345-67890	12345	1234	
	"Vanlig" a	invändare:				
	Användarnamn: kommun_XX Lösenord: Kommun_XX					
	Uppgifter	för den "vanliga" aktören:				
Kommun	AktörID	Aktör	NVDB-PIDar	Kommunens geografiska områdesid (areaid)	Kranskommunens geografiska områdesid (areaid)	
			12345-67890 09876-54321			
Kommunnamn	1234	Kommunnamn_kommun	54321-09876	12345	1234	



## 2. Inkrementell aktör

#### Nedan inställningar gäller för de inkrementella importerna(Inkrementella aktören)

Gå in i GEOSECMA Manager -> Moduler -> LVDB -> databas för inkr. importer -> NVDB Inställningar:

NVDB ins	tällningar
Ladda ned	
Sökväg för att spara nedladdade filer från FTP:	\\127.0.0.1\arcgisdata\Trafik ▼
FTP	
URL:	ftp://ftps.trafikverket.se
Användarnamn:	ftp-adress@trafikverket.local
Lösenord:	
Webbtjänst	
URL:	https://nvdb.trafikverket.se/WSnvdb/WebCheckOut.asmx
Datakälla:	NVDB_ADX
Inkrementella imp	portinställningar
Användarnamn:	Kommunnamn_inkr_XX
Lösenord:	
FTP NVDB operatör:	Kommunnamn_kommun_inkr
LVDB redigerarin	ställningar
Användarnamn:	
Lösenord:	
Aktörs ID:	
Primära ID:er:	
FTP Aktörsnamn:	



Sida 5 av 5

Detta är inställningarna för det inkrementella kontot. Datakälla ska alltid vara: NVDB\_ADX

## 3. "Vanlig" aktör

Nedan inställningar gäller för att kunna redigera NVDB-data ("vanliga" aktören)

GEOSECMA Manager -> Moduler -> LVDB - > databas för redigering NVDB-data -> NVDB Inställningar:

WVDB inställningar					
Ladda ned					
Sökväg för att spara nedladdade filer från FTP:	\\127.0.0.1\arcgisdata\Trafik *				
	☑ Ta bort filer efter import				
FIP					
URL:	ftp://ftps.trafikverket.se/				
Användarnamn:	svcNVDBsftp-p@trafikverket.local				
Lösenord:					
Webbtjänst					
URL:	https://nvdb.trafikverket.se/WSnvdb/WebCheckOut.asmx				
Datakälla:	NVDB_ADX				
Inkrementella imp	ortinställningar				
Användarnamn:					
Lösenord:					
FTP NVDB operatör:					
LVDB redigerarin	ställningar				
Användarnamn.	kommun YY				
Anvandamanni	Kommun_AX				
Lösenord:	•••••				
Aktörs ID:	1234				
Primära ID:er:	12345-67890,09876-54321,54321-09876				
FTP Aktörsnamn:	Kommunnamn_kommun				

Som ni ser i detta fallet så hade vi flera PID:ar från trafikverket och de separeras då med kommatecken, utan mellanslag.

Efter detta är inställt så bör de inkrementella importerna fungera och även redigering mot NVDB i ArcMap med LVDB. Skulle det inte göra det så vänd er i första hand mot trafikverket och dubbelkolla så att alla uppgifter ni har stämmer. Dom kan även kolla så att ni har rätt aktörstyp på kontot. Skulle det inte fungera även efter detta är fastställt så hör av er till oss så kollar vi gärna vidare på det.